


Becky! 編

## ツール メールボックスの設定



「基本設定」を変更する

POP3サーバーに【pop.sanuki.ne.jp】

SMTPサーバーに【smtp.sanuki.ne.jp】

ユーザーIDにメールアドレスを入力

メールアドレスなので、@以降も入力してください

A screenshot of the 'Mailbox Settings' dialog box in Becky!. The dialog has a title bar '[ メールボックス ] の設定' and a close button. It contains several sections: 'Personal Information' with fields for 'Name (N): さぬき太郎' and 'Email Address (A): abc123@m61.sanuki.ne.jp'; 'Server Information' with 'Receiving Protocol (T): POP3' and fields for 'POP3 Server (M): pop.sanuki.ne.jp', 'SMTP Server (S): smtp.sanuki.ne.jp', 'User ID (U): abc123@m61.sanuki.ne.jp', and 'Password (P): \*\*\*\*\*'. There are radio buttons for 'Authentication Method (H): Standard' and 'APOP'. A checkbox 'Keep received mail on server (L)' is unchecked, and a spinner box shows '0' days for 'Delete later (0 if not delete) (D)'. A note at the bottom states: 'ユーザーIDとパスワードの認証方式を指定します。プロバイダ側から特に言及のない限り「標準」を選択して下さい。'. At the bottom of the dialog are buttons for 'Profile (R): Standard', 'New (W)', 'Delete (D)...', 'Fetch (F)', 'Global Profile (G)...', 'OK', 'Cancel', and 'Help'.

「詳細」の設定を変更する

SMTPを25から587へ変更する

POP before SMTPを使用のチェックをはずす

SMTP認証にチェックを入れる

ユーザーIDにメールアドレスを入力

メールアドレスなので、@以降も入力してください

パスワードを入力

メールボックス名: [ ]

基本設定 | 接続 | メール作成 | 受信 | 詳細

サーバーのポート番号

SMTP: 587 (標準: 25)

POP3: 110 (標準: 110)

IMAP4: 143 (標準: 143)

SMTP認証

CRAM-MD5  LOGIN  PLAIN

ユーザーID(U): abc123@m61.sanukine.jp

パスワード(P): \*\*\*\*\*

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

ESMTTPを使用(K)

POP before SMTPを使用 -->POP3認証後 [ 300 ] ミリ秒待つ

IMAP関連の設定

IMAPフォルダ: [ ]  接続時にフォルダの未読数を更新(V)

ごみ箱をサーバー上に置く(T) ごみ箱のファイル名(N): Trash

草稿をサーバー上に置く(C) 草稿のファイル名(F): Draft

送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのファイル名(Q): Sent

拡張ネームスペースをフォルダ表示(H)

プロファイル(R): (標準) [v] 新規(W) 削除(D)... 取込(Y)

グローバルプロファイル(G)... [ ] OK [ ] キャンセル [ ] ヘルプ

OKを押す

設定変更毎に必ずOKを押してください