

本書では、Windows Liveメール 2012 の設定方法を説明します。

目次

- P1..... 1 (Windows8の場合)Windows Liveメール が入っているかを確認する。
- P3..... 2 Windows Liveメール のダウンロード・インストール
- P6..... 3 メールアカウントの登録
- P15..... 4 メールアカウント設定の確認
- P18..... 5 接続ができない時には(再設定)
- P20..... 6 設定の変更をしていないのに、メールが送受信できなくなった

1 (Windows8の場合)Windows Liveメール が入っているかを確認する。


Windows8には、標準でメールソフトが用意されていないため、Windows Liveメールを導入する必要があります。

Windows8起動時の画面に「メール」が導入されていますが、このアプリではさぬき市のメールアドレスはご利用いただけません。

(なお、Windows Live メール はバージョンによって設定順序が異なります。パソコンに導入されたソフトと違う場合は、別バージョンのマニュアルも併せてご確認ください。)

手順1

画面の中で、何も押すものがない、空白の部分を右クリックします。



パソコンの起動後、スタート画面が表示されます。


何もないところで、右クリックをします。

手順2



右下に表示される[すべてのアプリ]をクリックします。

手順3



アプリ一覧画面に切り替わるので、その中に「Windows Live Mail」があるかどうか確認します。

Windows Live Mailが

一覧にあれば……P7の「登録手順4」にすすんでください。

一覧になければ……P3の「Windows Liveメールのダウンロード・インストール」にすすんでください。

2 Windows Liveメール のダウンロード・インストール

ダウンロード・インストールの手順や表示が、ご利用のパソコンの種類や導入時期によって、多少異なる場合があります。ウェブサイトの表記をよくご確認くださいながらダウンロードを進めて下さい。

インストール手順1

live essentials

検 索

インターネットで「live essentials」と検索します。

インストール手順2

live essentials

[Windows Live Essentials - Windows - Microsoft](#)

[Windows Essentials: その他の ... - Messenger - 写真とビデオ](#) [読み込む](#)

Windows Essentials をダウンロードしてインストールします。Windows Essentials には、フォト ギャラリー、メール、ムービー メーカー、Writer、ファミリーセーフティ、Bing バー、および Microsoft Silverlight が含まれます。

windows.microsoft.com/ja-JP/windows-live/essentials-home - キャッシュ

検索結果にWindows Live Essentialsのサイトが表示されます。クリックで移動します。

インストール手順3

Windows Essentials

Windows 用の無料プログラムを活用する

豊富な機能を 1 回の簡単な無料ダウンロードで。

[詳細を見る](#)

フォト ギャラリー ムービー メーカー Messenger その他のプログラム

使い方に関するおすすめのトピック

- [写真とビデオを読み込む](#)
- [写真を整理、編集、共有する](#)
- [ムービーを編集する](#)

おすすめのヘルプ

- [Messenger にサインインできない場合](#)
- [フォト ギャラリーでファイルの種類を変更する](#)
- [ムービー メーカーで使用できるファイルの種類](#)


今すぐダウンロード

Windows Essentials の入手

システムの必要条件を表示する

「Windows Essentialsの入手」から[今すぐダウンロード]を選択します。

インストール手順4



wl.dlservice.microsoft.com から wsetup-web.exe (1.17 MB) を実行または保存しますか? 実行(R) 保存(S) キャンセル(C)

データの処理方法を聞かれるので、[実行]を選択します。

(上記の表示は、Internet Exploreで

インストール手順5


ダウンロード後、自動的にインストールが始まります。

<参考>

実行ではなく、保存(S)を選んだ場合は、
ダウンロードしたファイルを
ダブルクリックすれば、インストールが始まります。



インストール手順6




「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」が出れば、[はい]をクリックします。

インストール手順7




[インストールする製品の選択]をクリックします。

インストール手順8




[メール]にチェックが入っているか確認します。他のプログラムについては、不要なものがあればチェックをはずしてください。確認後、[インストール]をクリックします。

インストール手順9



インストールをします。しばらくお待ちください。

インストール手順10



インストールが終われば、「完了しました」と表示が切り替わります。

[閉じる]をクリックして、導入は終了です。


インストール後、アカウントの登録に移ります。次ページをご覧ください。

3 メールアカウントの登録

Windows Liveメールを起動します。登録手順4 (P7)にお進みください。

Windows8については、以下の登録手順1～3で起動してください。


登録手順1 Windows Liveメールの起動(Windows8)



パソコンの起動後、スタート画面が表示されます。


何もないところで、右クリックをします。

登録手順2 Windows Liveメールの起動(Windows8)



右下に表示された[すべてのアプリ]をクリックします。

登録手順3 Windows Liveメールの起動(Windows8)



アプリ一覧が表示されるので、「Windows Live Mail」をクリックします。


登録手順4 マイクロソフト サービス アグリーメント



Liveメールを起動すると、同意画面が表示されます。


詳細の確認後、[承諾]を選択します。

登録手順5 インターネットアカウントの呼び出し




Windows Liveメール起動画面の上部にある[ファイル]をクリックし、[オプション(O)]、[電子メール アカウント(E)]の順にクリックします。

登録手順6 アカウント



アカウント画面から[追加(A)]を選択します。

登録手順7 アカウントの種類を選択



[電子メール アカウント]を選択し、[次へ]をクリックします。

登録手順8 電子メール アカウントの追加

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス:

[新しく Windows Live メール アドレスを作成する方はこちら](#)

パスワード:

 パスワードを保存する(B)

表示名:

この電子メール アカウントを既定にする。
 手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。

下記の内容を入力してください。

設定項目	設定内容
電子メールアドレス	「メールアドレス決定通知書」のメールアドレス
パスワード	「メールアドレス決定通知書」のパスワード
パスワードを保存する(B)	チェックをいれる
表示名	名前やニックネームを入力します。 メール送信した相手へ、宛名として通知されます。
手動でサーバー設定を構成する(C)	チェックをいれる

入力が完了したら、[次へ]をクリックします。

登録手順3 サーバー設定を構成


下記の内容を入力してください。

受信サーバー情報	設定内容
サーバーの種類	POP
サーバーのアドレス	pop.sanuki.ne.jp
ポート	110 から 995 に変更する
セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (R)	チェックをいれる
次を使用して認証する	クリア テキスト
ログオン ユーザー名	「メールアドレス決定通知書」のメールアドレス ※登録手順2の[電子メールアドレス]と同じ

送信サーバー情報	設定内容
サーバーのアドレス	smtp.sanuki.ne.jp
ポート	25 から 465 に変更する
セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (R)	チェックをいれる
認証が必要 (A)	チェックをいれる


入力が完了したら、[次へ]をクリックします。

登録手順4 セットアップの完了



[完了(F)]をクリックします。

登録手順4 セットアップの完了



アカウントの画面に戻ります。[プロパティ]をクリックします。

登録手順4 メールアカウント プロパティ([サーバー]タブ)

The screenshot shows a window titled '○○○@sanuki.ne.jp プロパティ' with a red box around the 'サーバー' tab. The 'サーバー' tab is selected. The 'サーバー情報' section has '受信メール サーバーの種類(M)' set to 'POP3', '受信メール (POP3)(I):' set to 'pop.sanuki.ne.jp', and '送信メール (SMTP)(U):' set to 'smtp.sanuki.ne.jp'. The '受信メール サーバー' section has 'ユーザー名(A):' set to '○○○@sanuki.ne.jp' and 'パスワード(D):' with masked characters. There is a checked box for 'パスワードを保存する(W)'. Three radio buttons are present: 'クリア テキスト認証を使用してログオンする(C)' (selected), 'セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)', and '認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P)'. The '送信メール サーバー' section has a checked box for 'このサーバーは認証が必要(V)' and a '設定(E)...' button. At the bottom are 'OK', 'キャンセル', and '適用(A)' buttons.

[サーバー]のタブを選択します。

[このサーバーは認証が必要(V)]にチェックを入れます。


チェックが完了したら、[設定(E)]をクリックします。

登録手順4 送信メール サーバー

The screenshot shows a dialog box titled '送信メール サーバー'. The 'ログオン情報' section has three radio buttons: '受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)' (selected and circled in red), '次のアカウントとパスワードでログオンする(Q)', and 'セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)'. Below are 'アカウント名(C):' and 'パスワード(P):' text boxes. There is a checked box for 'パスワードを保存する(W)'. At the bottom are 'OK' (circled in red) and 'キャンセル' buttons.

[受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)]にチェックを入れ、[OK]をクリックします。

確認手順5 メールアカウント プロパティ([詳細設定]タブ)



[詳細設定]タブを選択します。

[送信サーバー (SMTP) (O)]を【25】から【465】に変更します。

[このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (Q)]にチェックを入れます。

[受信サーバー (POP3) (I)]を【110】から【995】に変更します。

[このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (C)]にチェックを入れます。


[サーバーのタイムアウト (T)]を右にスライドし、3分程度に変更します。

[適用 (A)]→[OK]の順にクリックします。

※ [サーバーにメッセージのコピーを置く (L)]について

サーバーにメールを保管するかどうかの設定です。複数台のコンピュータでメール確認をする等の場合を除き、受信障害を防ぐためチェックを外すことをお勧めします。

登録手順4 セットアップの完了




アカウントの画面に戻ります。[閉じる]をクリックして、設定は完了です。

4 メールアカウント設定の確認

設定の完了後、再度確認することをお勧めします。

また、メールが送受信できない場合も、以下の手順に従って確認してください。


確認手順1 アカウント情報の呼び出し



Windows Liveメールの起動画面から[アカウント]を選択します。

確認するメールアカウントをクリックし、[プロパティ]をクリックします。

確認手順2 メールアカウント プロパティ([全般]タブ)




プロパティ画面が表示されます。[全般]タブを選択します。

[電子メールアドレス(M)]が「メールアドレス決定通知書」のメールアドレスと同じか確認します。

[メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める(I)]にチェックが入っているか確認します。

確認手順3 メールアカウント プロパティ([サーバー]タブ)



[サーバー]タブを選択します。

下記の内容を確認してください。

設定項目	設定内容
受信メールサーバーの種類(M)	POP3
受信メール(POP3)(I)	pop.sanuki.ne.jp
送信メール(SMTP)(U)	smtp.sanuki.ne.jp
ユーザー名(A)	<u>「メールアドレス決定通知書」のメールアドレス</u> ※確認手順2の[電子メールアドレス(M)]と同じ 手順通りに進んでいくと、メールアドレスの前半部分が自動的に入力されますが、メールアドレス全ての入力が必要です。
パスワード(D)	「メールアドレス決定通知書」のパスワード
パスワードを保存する(W)	チェックをいれる
クリアテキスト認証を使用してログオンする(C)	チェックをいれる
このサーバーは認証が必要(V)	チェックをいれる

確認が完了したら、[設定(E)]をクリックします。

確認手順4 送信メールサーバー

送信メール サーバー

ログオン情報

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(O)

アカウント名(O):

パスワード(P):

パスワードを保存する(W)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

OK キャンセル

[受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)]にチェックを入れ、[OK]をクリックします。

確認手順5 メールアカウント プロパティ([詳細設定]タブ)

○○○@sanuki.ne.jp プロパティ

全般 サーバー セキュリティ **詳細設定**

サーバーのポート番号

送信メール (SMTP)(O): 465 既定値を使用(U)

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

受信メール (POP3)(I): 995

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 3 分

送信

次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 KB

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 5 日後

[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル 適用(A)

[詳細設定]タブを選択します。

[送信サーバー(SMTP)(O)]を【25】から【465】に変更します。

[このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(Q)]にチェックを入れます。

[受信サーバー(POP3)(I)]を【110】から【995】に変更します。

[このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(C)]にチェックを入れます。

[サーバーのタイムアウト(T)]を右にスライドし、3分程度に変更します。

[適用(A)]→[OK]の順にクリックします。これで設定変更は完了です。

※ [サーバーにメッセージのコピーを置く(L)]について

サーバーにメールを保管するかどうかの設定です。複数台のコンピューターでメール確認をする等の場合を除いて、受信障害を防ぐためチェックを外すことをお勧めします。

5 接続ができない時には


設定が正しくできているのにメールが利用できない場合、アカウント情報が壊れている可能性があります。この場合は一度情報を削除し、再度設定することで使用可能にします。

アカウント情報の削除時に、設定によってはメールも完全に削除されてしまいます。

大切なメールは、メッセージを保存フォルダーに移動してから、下記処理を行ってください。


なお、保存フォルダーが表示されていない場合は、[表示]メニューをクリックし、[保存フォルダー]をクリックしてください。

再設定手順1 アカウント削除画面の呼び出し




Windows Liveメール起動画面の上部にある[ファイル]をクリックし、[オプション(O)]、[電子メール アカウント(E)]の順にクリックします。

再設定手順2 アカウント情報の削除



削除したいアカウント情報を選択し、[削除(R)]をクリックします。

再設定手順2 アカウント情報の削除



確認を求められるので、[OK]を選択します。

(他のメールアドレスも登録し正常に利用できている場合、そのアカウント情報も消してしまわないようにご注意ください。)

再設定手順3 アカウント情報の再登録

登録手順6(P8)から、同様に登録します。

なお、送信トレイ内のメールについては、削除しておいてください。過去の設定で送付しようとする可能性があるため、エラーの原因になる可能性があります。

6 設定の変更をしていないのに、メールが送受信できなくなった

メールサーバーで保管しているメールの容量が、限界を超えてしまっている場合(最大10MB)があります。別に用意してある、「その他設定」内の「メールの送受信ができないときには」のマニュアルをご覧ください、メールサーバーの中を確認してください。

確認時、メールサーバー内にメールが複数ある場合は、不要なものを削除してください。